

どっと原価 NEO 拡張 View キットの登録方法

View の登録接続情報はサーバーの XML ファイルから取得することができます。

以下にサーバーの XML ファイルの保存先、内容を記載しますので、必要に応じて接続情報を取得して下さい。

- サーバーの XML ファイル保存先

[¥¥ServerName¥KDW¥DotGenkaNEO¥DotGenkaNEO.xml](#)

※「ServerName」は、どっと原価 NEO のインストール先サーバー名に適宜読み替えて下さい。

- どっと原価 NEO への接続情報の取得

- ・どっと原価 NEO の環境設定-サーバータブから取得

項目名	値	概要
サーバー	ServerName	サーバー名
SQL インスタンス	ServerName¥Instance	サーバー名¥インスタンス名
DBDat ファイル	~~¥KdwGnkDat〇〇	会社のデータベース名

- ・サーバーの XML ファイルから取得

記述の例	値	概要
<DBPass>Kdw7823</DBPass>	Kdw7823	データベースのパスワード
<DBUser>sa</DBUser>	sa	データベースのユーザーID
<SQLMode>0</SQLMode>	0	データベースの接続方法 0:SQL 認証 1:Windows 認証

- View の登録方法

CD の「01 : View」のフォルダに作成可能な 27 個の View スクリプトのファイルがあります。同じフォルダに CreateAllView.bat というファイルがあり、全てを自動作成できるコマンドを用意しています。BAT ファイルを実行するとサーバー名とデータベース名の入力を求められるので(下図参照)、どっと原価 NEO の環境設定-サーバータブからサーバー名と会社のデータベース名(KdwGnkDat〇〇)を確認し、入力して下さい。

※CD 内のフォルダはコンピュータにコピーしてからご使用下さい。CD 内から直接 BAT ファイルを実行すると、エラーが表示されて View が登録されません。

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
サーバー名を入力して下さい: ServerName
```

サーバー名を入力して
Enter を押下します。



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
サーバー名を入力して下さい: ServerName
会社のデータベース名を入力して下さい: KdwGnkDat01
```

会社データのデータベース名を入力して
Enter を押下します。



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
サーバー名を入力して下さい: ServerName
会社のデータベース名を入力して下さい: KdwGnkDat01
続行するには何かキーを押してください . . .
```

データベースへの接続に成功すれば
View の登録処理が実行されます。
処理内容はログファイルとして出力
されます。